

IRIS BY STARCK® INSTALACIÓN.

1



Conecta el ordenador a la red eléctrica.

2



Enciende el ordenador y **pulsa varias veces la tecla "SUPPR" para acceder a la BIOS.**

3

Security
SECURE BOOT

Ve a la pestaña "SECURITY" y selecciona "SECURE BOOT".

4

Secure Boot Support
DISABLED

Si la opción **"SECURE BOOT SUPPORT"** está en **"ENABLED"**, cámbiala a **"DISABLED"**.

5

SAVE CHANGES
AND RESET

Selecciona la pestaña **"SAVE & EXIT"** y, a continuación, **"SAVE CHANGES AND RESET"** para reiniciar.

6



Tras el reinicio, **apaga el ordenador.**

7



Inserta ÚNICAMENTE la memoria USB IRIS BY STARCK®.

8




Conecta el ordenador a Internet mediante un cable RJ45 (no incluido).

9



Enciende el ordenador y **pulse varias veces la tecla F11 hasta que se inicie el sistema.**

10



En el menú de arranque: **seleccione la línea que comienza por "UEFI"**.

11



Se iniciará la instalación; espere hasta que se reinicie el sistema. La contraseña predeterminada del ordenador se encuentra en su tarjeta SECURE.ID

12



Haga clic en el icono "IRIS Hardware test" e inicie la prueba. Una vez superada la prueba, aparecerá un nuevo icono.

13



Haz clic en el icono "IRIS Installer" e introduce el código de instalación que figura en tu tarjeta SECURE.ID

14



Se iniciará la instalación de IRIS BY STARCK®. La duración dependerá de tu velocidad de conexión a Internet; **por favor, espera.**

15



El ordenador se reiniciará. La contraseña predeterminada del ordenador se encuentra en tu tarjeta SECURE.ID

16



La instalación ha finalizado. Inicie IRIS BY STARCK® y cree su cuenta.

17



Al registrarse, introduzca su número de licencia que figura en su tarjeta SECURE.ID

Su memoria USB: una herramienta reutilizable.

Una vez instalado el ordenador, puede utilizar su memoria USB como desee.